

Diversey

Advance^{TM/MC} Clean

Détergent liquide
pour lave-vaisselle
eau dure

Détergent liquide très alcalin pour nettoyage mécanique à hautes ou basses températures en lave-vaisselle commerciaux, spécialement dans les régions où l'eau est dure.

Caractéristiques

- Action nettoyante intense pour éliminer le gras et la graisse, les huiles et les protéines
- Des ingrédients spéciaux agissent pour empêcher l'entartrage des lave-vaisselle en conditions d'eau dure

Avantages

- Formule très concentrée qui permet plus d'économie à l'usage

Applications

- Disposer correctement la vaisselle sur les clayettes et placer les clayettes en machine



Advance™/MC Clean

Détergent liquide pour lave-vaisselle en eau dure



Mode d'emploi

- Utiliser le détergent liquide Advance™/MC pour lave-vaisselle en eau dure comme indiqué par votre représentant Diversey, dans des lave-vaisselle commerciaux, en particulier là où l'eau est dure.
- Le détergent liquide Advance™/MC pour lave-vaisselle en eau dure sera dilué automatiquement par le distributeur du lave-vaisselle au taux de 0,05 à 0,3 % (0,5–3,0 g/L), selon le degré de salissure et les conditions de l'eau.
- Le détergent liquide Advance™/MC pour lave-vaisselle en eau dure ne sera pas utilisé sur des métaux tendres (comme l'aluminium, l'étain, le cuivre et le laiton) ou les métaux précieux (or ou argent).
- Couvrir ou sortir tous les produits alimentaires de la zone avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas laisser ce produit ou sa solution éclabousser d'autres surfaces.
- Ne diluer ce produit qu'avec de l'eau.

- Disposer correctement la vaisselle sur les clayettes et placer les clayettes en machine.
- Laver, rincer et assainir la vaisselle comme indiqué par votre représentant Diversey.
- Sortir les clayettes de la machine à laver la vaisselle et laisser sécher à l'air.

Entreposage : Ne pas entreposer dans des zones de traitement ou de conservation alimentaire.

Utilisation en usine alimentaire: Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation ou l'entreposage. La batterie ou les ustensiles de cuisine et les autres équipements et surfaces pouvant entrer en contact direct avec des aliments doivent être soigneusement rincés à l'eau potable avant d'être réutilisés.

Instructions d'utilisation

- Le produit sera automatiquement versé par le distributeur de la machine à laver la vaisselle durant son cycle de fonctionnement.
- Pour laver la vaisselle, la rincer et/ou la récurer d'abord.

Spécifications du produit

Description	
Certification	Kasher
Couleur/Forme	Liquide incolore transparent
Point d'éclair	> 93,4°C (> 200°F)
pH	13,5 (Concentré) 12,2 (Dilution d'emploi 1:333)
Odeur	Pas de parfum ajouté
Durée de conservation	2 ans
Solubilité dans l'eau	Complète
Densité	1,255

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
3318233	1 seau de 18,9 L / 5 gallons	Auto-dosage – 0,05 à 0,3 % (0,5–3,0 g/L)
100859416	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Auto-dosage – 0,05 à 0,3 % (0,5–3,0 g/L)

Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.